


Contour gesneden drukwerk juist aanleveren

Val nog meer op met contour gesneden drukwerk


Te gebruiken programma's

 Adobe Illustrator

 Adobe InDesign

Stap 1

De afbeelding of het ontwerp dient al een afloop te hebben. Breng nu een 1 pt. lijn aan met bijvoorbeeld het pen-gereedschap of trek een vorm (zoals bijvoorbeeld een rechthoek of ellips). Zorg dat dit een sluitende lijn is en geen 'Vulkleur / Fill' heeft.



Stap 2

Selecteer de vorm en selecteer vervolgens de lijnkleur, niet de vulkleur. Ga dan naar 'Venster / Window' en selecteer 'Stalen / Swatches'.


Stap 3

Selecteer binnen het venster 'Stalen / Swatches' in het menu rechtsboven 'Nieuwe staal / New Swatch'.



Stap 4

Het venster 'Nieuwe staal / New swatch' opent nu. Selecteer bij 'Kleurtype / Color Type' 'Steunkleur / Spot Color' en vul bij 'Naam staal / Swatch name' de naam **CutContour** (hoofdlettergevoelig) in.




Stap 5

Selecteer 'CMYK' bij 'Kleurmodus / Color mode'. Zet de waarden van **C, Y en K op 0%** en de waarde van **M op 100%**. Klik op 'OK'.

Stap 6


Ga naar 'Venster / Window', selecteer 'Kenmerken / Attributes' en vink 'Lijn overdrukken / Overprint stroke' aan.




Stap 7

Sla vervolgens het document op als een PDF met ons kleurprofiel en voorinstellingen, te downloaden op onze website op de pagina aanleverspecificaties > opmaak > kleurprofielen en instellingen.


Het document heeft nu een snijlijn




Goed aangeleverd
Voldoet aan de aanleverspecificaties.




Verkeerd aangeleverd
3 mm afloop rondom de contourlijn ontbreekt.



Verkeerd aangeleverd
Contourlijn sluit niet goed aan.



Verkeerd aangeleverd
Contourlijn ontbreekt.



Verkeerd aangeleverd
Contourlijnen te dicht op elkaar, minimale afstand tussen de lijnen is 1 cm.